

NEC

WebOTX Media V10 Release 4(DVD)

UL1519-P1S

インストールガイド(Windows)

## ごあいさつ

このたびは、WebOTX Media V10 Release 4 (以下 WebOTX メディアと表記します) をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本書は、お買い上げいただいたセットの内容の確認、DVD-R に含まれるプロダクトの内容を中心に構成されています。WebOTX メディア をお使いになる前に、必ずお読み下さい。

本 DVD-R には、WebOTX V10 の Windows(x64) 製品と、Windows のクライアントで利用できる一部の Windows(x86)製品が格納されています。

他 OS の WebOTX 製品をインストールするには、他 OS 用の WebOTX メディアと WebOTX 製品 (ライセンス)を用意する必要があります。また、DVD-R メディアを利用するには、DVD-ROM ドライブが必要です。

WebOTX は日本電気株式会社の登録商標です。

Microsoft、Windows、Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

Oracle と Java は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。

Adobe、Adobe ロゴ、Reader は、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。

その他記載されている会社名、製品名には各社の商標のものもあります。

# 目次

1. パッケージの中身を確認してください	1
2. 製品一覧	2
3. ディレクトリ構成	3
4. マニュアルのインストール	5
5. マニュアルのアンインストール	6
6. WebOTX Client の動作環境	7
ソフトウェア要件	7
複数バージョンインストール	9
必要リソース	10
7. WebOTX Client のインストール	11
インストール前の作業	11
インストール	13
環境構築	19
環境構築後の作業	27
サイレントインストール	27
8. WebOTX Client のアンインストール	29
アンインストール前の作業	29
アンインストール	29
アンインストール後の作業	33
9. 注意事項	35

---

## 1. パッケージの中身を確認してください

---

WebOTX メディアの添付品が全部そろっているか、構成品表で確認してください。

※本製品にはインストール用の DVD-R 媒体が 1 枚含まれますが、インストール時に必要なライセンスキーが記載された各製品のソフトウェア使用認定証は含まれていません。

---

## 2. 製品一覧

---

このメディアには次の **WebOTX V10.2** の各製品(Windows(x64) プラットフォーム用)と、NEC 製の LDAP サーバ製品である **EnterpriseDirectoryServer Ver7.1** と **Java SE Development Kit 8** が含まれています。また、Windows(x86) プラットフォーム用の一部の製品も含まれています。

製品名	型番
WebOTX Application Server Express V10.2 Processor License	UL1519-P2T
WebOTX Application Server Express V10.2 MicroService License	UL4021-M13 (*1)
WebOTX Application Server Standard V10.2 Processor License	UL1519-P0K
WebOTX Developer V10.2 (x86 用も含む)	UL1519-S4T
WebOTX Administrator V10.2 (x86 用も含む)	UL1519-V02
WebOTX OLF/TP Adapter V10.2(4)	UL1519-90Z

\*1 マイクロサービスに対応したコンテナ・ライセンス製品。開発時に WebOTX Developer が別途必要。

これらの製品を使用するためには、それぞれの製品に応じたライセンスが必要です。

インストール方法については、各製品のインストールガイドを参照して下さい。

また、これらの製品を使用するための「WebOTX Manual」や「WebOTX Client」はライセンスなしでインストールすることができます。「WebOTX Manual」のインストール方法は「4. マニュアルのインストール」を参照して下さい。「WebOTX Client」のインストール方法は「WebOTX Manual」の「7. WebOTX Client のインストール」を参照してください。

---

## 3. ディレクトリ構成

---

DVD-R メディアのディレクトリ構成は次のとおりです。

Windows(x64)プラットフォーム用の製品と、Windows(x86)プラットフォーム用の製品を格納しています。Windows(x86)プラットフォーム用の製品は、Windows 10 などのクライアントマシン上で、アプリケーションの開発／実行および運用操作を行なう場合に利用してください。

※ インストール時に設定するライセンスコードは、Windows(x86)/Windows(x64)で共通です。

フォルダ名	製品名
¥EXP	WebOTX Application Server Express V10.2 Processor License (※1)
¥CNT	WebOTX Application Server Express V10.2 for Container (※2)
¥STD	WebOTX Application Server Standard V10.2 Processor License (※1)
¥ADM	WebOTX Administrator V10.2
¥DEV	WebOTX Developer (with Developer's Studio) V10.2
¥OLFTPRUN	WebOTX OLF/TP Adapter V10.2
¥CLI	WebOTX Client V10.2
¥MANUAL	WebOTX Manual
¥MSP	WebOTX Application Server Express V10.2 MicroService License(※3)
¥LICENSE	WebOTX V10.2 ライセンス管理プログラム
¥JDK	Java SE Development Kit 8 update 202
¥EDS	EnterpriseDirectoryServer Ver7.1 (※4)
¥x86¥ADM	WebOTX Administrator V10.2 (x86)
¥x86¥CLI	WebOTX Client V10.2 (x86)
¥x86¥DEV	WebOTX Developer (with Developer's Studio) V10.2 (x86)
¥x86¥JDK	Java SE Development Kit 8 update 202 (x86)

※1. WebOTX Application Server には Apache HTTP Server 2.4.29 相当がバンドルされています。

※2. WebOTX Application Server Express を Docker コンテナ上で利用するためのスクリプト等を提供します。詳細に関しては製品に添付されている WebOTX Application Server Express for Container のインストールガイド(Windows)を参照してください。

※3. WebOTX Application Server Express をマイクロサービスとして利用するためのランタイムを提供します。

※4. WebOTX でバンドルする EnterpriseDirectoryServer Ver7.1 の最大エン트리数は 50

に制限されています。これ以上のエントリ数を登録する場合には、製品版の **EnterpriseDirectoryServer Ver7.1** を別途購入してください。

なお、**EnterpriseDirectoryServer Ver7.1** のインストール方法については、製品の添付品(本ドキュメントとは別文書)もしくは DVD-R メディアの” ¥EDS” フォルダに格納されている **EnterpriseDirectoryServer** のセットアップカードを参照してください。

---

## 4. マニュアルのインストール

---

マニュアルは HTML(HyperText Markup Language)形式で提供していますが、一部のマニュアルは PDF (Portable Document Format) 形式でも提供しています。PDF 形式を参照する場合、Adobe Reader のインストーラを別途入手してください。

1)WebOTX メディア の DVD-R 媒体を DVD-ROM ドライブに挿入すると、各 WebOTX 製品のインストールを選択する画面が表示されますので、[WebOTX Manual V10.2]を選択します。DVD-R を挿入しても 画面が自動的に表示されない場合は、コマンドプロンプトで <ドライブ>:\Manual フォルダに移動し、「otxman\_V102J.exe」を起動します。  
<ドライブ>は、DVD-ROM ドライブのドライブ文字です。

2)Windows インストーラが起動し、「WebOTX Manual」のインストールが始まります。  
画面の指示にしたがって、処理を続行してください。

3)「WebOTX Manual」のインストールが完了します。

以上で 「WebOTX Manual」のインストールは完了です。

---

## 5. マニュアルのアンインストール

---

WebOTX のマニュアルをアンインストールする方法は次の通りです。

- 1)コントロールパネルの「プログラムと機能」から「アンインストール」または「変更」ボタンを押します。  
または、WebOTX メディアの DVD-R 媒体を DVD-ROM ドライブに挿入して「WebOTX Manual」のインストーラを起動することでアンインストールを始められます。
- 2)Windows インストーラが起動し、「WebOTX Manual」のアンインストールが始まります。
- 3)画面の指示にしたがって、アンインストール処理を続行してください。  
ファイルの削除が終了すると、「WebOTX Manual」のアンインストールが完了します。

以上で「WebOTX Manual」のアンインストールは完了です。

---

## 6. WebOTX Client の動作環境

---

---

### ソフトウェア要件

WebOTX Client でサポートするオペレーティング・システム(OS)と、利用するために必要な関連ソフトウェアを説明します。

- オペレーティング・システム (OS)

動作対象の OS として、次の種類をサポートします。

#### <32 ビット OS>

- Windows® 10 Pro (バージョン 1803 (ビルド 17134) 以降) (※4)
- Windows® 10 Enterprise (バージョン 1803 (ビルド 17134) 以降) (※4)
- Windows® 10 Education (バージョン 1803 (ビルド 17134) 以降) (※4)
- Windows® 8.1 Pro (※4)
- Windows® 8.1 Enterprise (※4)
- Windows® 8 Pro (※4)
- Windows® 8 Enterprise (※4)

#### <64 ビット OS>

- Windows Server® 2016 Datacenter (※1, 2,3)
- Windows Server® 2016 Standard (※1, 2,3)
- Windows Server® 2012 R2 Datacenter (※1,3)
- Windows Server® 2012 R2 Standard (※1,3)
- Windows Server® 2012 Standard(※1,3)
- Windows Server® 2012 Datacenter(※1,3)
- Windows® 10 Pro (バージョン 1803 (ビルド 17134) 以降) (※4)
- Windows® 10 Enterprise (バージョン 1803 (ビルド 17134) 以降) (※4)
- Windows® 10 Education (バージョン 1803 (ビルド 17134) 以降) (※4)
- Windows® 8.1 Pro (※4)

- Windows® 8.1 Enterprise (※4)
- Windows® 8 Pro (※4)
- Windows® 8 Enterprise (※4)

(※1) Server Core としてインストールした場合は未サポートとなります。

(※2) Nano Server としてインストールした場合は未サポートとなります。

(※3) 分離トポロジにおける Web サーバと Web コンテナ連携機能をサポートします。

(※4) 分離トポロジにおける Web サーバと Web コンテナ連携機能は未サポートです。

- Java SE Development Kit

WebOTX システムは、実行時に Java™ Platform, Standard Edition の SDK を必要とします。サポートする SDK バージョンは次のとおりです。

- Oracle Java SE Development Kit 8 (Update 202 以降)
- Oracle Java SE Development Kit 11 (11.0.2 以降) LTS 版(※1)
- OpenJDK 8 (※2)
- OpenJDK 11 (Oracle Build および OpenJDK コミュニティビルド) (11.0.2 以降)

※1. Java SE Subscription(有償)契約ユーザのみ取得可能

※2. 各ディストリビュータからリリースされている OpenJDK 8 のうち AdoptOpenJDK u202 について製品出荷時に評価済み

※3. OpenJDK コミュニティビルドは WebOTX V10.2 リリース後に追加サポート。  
以下の URL で公開(2019/7 時点)。

<https://adoptopenjdk.net/upstream.html>

適用する JDK バージョンには、次の注意・制限事項がありますのでご注意ください。

- Windows 32 ビット OS と Intel 64 の組み合わせは、32 ビットモードで動作します。
- WebOTX 製品は、Oracle 社製の Java SDK をバンドルしていますが、Java SDK 自身の保守は行っていませんので、ご了承ください。

## 複数バージョンインストール

WebOTX V10.1からWindows版において、ひとつのOSへ複数バージョンをインストールすることが可能になりました。このインストール条件は、製品のメジャーバージョンとマイナーバージョンが異なることです。

(例) 「WebOTX AS V9.4」と「WebOTX AS V10.1」

そのため、1つのバージョンの製品を異なるインストール・ベースディレクトリにインストールすることは不可です。また、リリース時期により詳細バージョンが異なる場合もサポートされません。

(例) 「10.10.00.000」と「10.11.00.00」

このバージョン番号は、WebOTX運用管理コマンド「otxadmin」で確認できます。

本バージョンで複数バージョンインストールに対応している製品は以下のとおりです。(製品バージョンは省略)

WebOTX Application Server Express  
WebOTX Application Server Standard  
WebOTX Developer  
WebOTX Administrator  
WebOTX Client

上記の製品とそれ以外のWebOTX製品を同時にインストールする場合、異なるバージョンの上記製品をインストールすることはできません。

本バージョンの複数バージョンインストールの共存対象バージョンは、2つ前のメジャーバージョン、かつ本バージョンが諸元としてサポートしているOSの範囲内です。

プラットフォーム	WebOTXバージョン				備考
	V7以前	V8	V9	V10	
Windows(x86)	対象外	対象外	V9.2～ 9.5	V10.1	
Windows(x64)	対象外	V8.4 (*1,2)	V9.1～ 9.5(*2)	V10.1	(*1)Windows Server 2012 は、 WebOTX Media (x64) V8.5 の CD/DVD-ROM媒体のRevision 8.52か らインストール時のみサポート

---

## 必要リソース

ここでは、インストールするために必要な固定ディスク空き容量と、インストール中、およびインストール後の初期動作に必要なメモリ容量について説明します。

下記に示すハードディスク容量は、選択インストール可能な機能やプロダクトを全てインストールした場合を表しています。ただし、JDK などの関連ソフトウェアのディスク消費量は含まれていません。

メモリ容量は、インストール時に既定値を選択して動作させた場合を表しています。

- 必要ハードディスク容量
  - 150MB
- 必要メモリ
  - 最小 256MB、推奨 512MB 以上

---

## 7. WebOTX Client のインストール

---

V10 からインストールと環境構築の連続実行と分離実行を選択することが可能となりました。

---

### インストール前の作業

インストール時の注意事項を以下に示します。

- WebOTX 製品は同一バージョンの複数位置へのインストールはできません。したがって、インストール済の WebOTX のインストール先を変更する場合は、WebOTX のサービス群を停止した後にアンインストールを行なってください。
- インストール作業は、必ず Administrators グループに所属した管理者権限があるユーザで行わなければなりません。管理者権限があるユーザでログインしていることを確認してください。

Built-in Administrator ユーザで行うか、管理者権限のあるユーザでも「管理者として実行」によりインストーラを起動してください。

Windows 版のインストーラはレジストリへの書き込みを行います。以下のレジストリキーに SYSTEM ユーザ及び Administrators グループの書き込み権限が設定されていることを確認してください。

HKEY\_LOCAL\_MACHINE¥SOFTWARE¥NEC (\*1)

HKEY\_LOCAL\_MACHINE¥SOFTWARE¥Wow6432Node¥NEC (\*1,2)

\*1 存在しない場合は上位のレジストリキーに権限が設定されていることを確認してください。

\*2 64bit 版 Windows にインストールする場合のみ確認してください。

- WebOTX のインストール後に、環境構築ツールの内部で Java を使って環境構築を行います。そのため、WebOTX をインストールする前に、JDK がインストール済みかを確認してください。まだ JDK がインストールされていない場合は、必ず

WebOTX インストール前に JDK をインストールしてください。

- Web サーバと Web コンテナとの連携について

静的コンテンツの処理と動的コンテンツの処理を別マシンや別プロセスに分離できるよう、Webサーバと連携することが可能です。Webコンテナ(Webアプリケーションの実行環境)が動作するWebOTX Application ServerとWebサーバを同一マシンで構成することを「共存トポロジ」と呼びます。また、WebOTX Application ServerとWebサーバを異なるマシンで構成することを「分離トポロジ」と呼びます。

WebOTX Clientでは、「分離トポロジ」のWebサーバとして動作するマシンにおいて、以下のWebサーバの連携設定が行えます。連携可能なWebサーバの詳細は、WebOTX Application Serverのインストールガイド(Windows)の「2. 動作環境」の「ソフトウェア要件」のWebサーバを参照してください。

- Apache HTTP Server
- Microsoft Internet Information Services (IIS)

**Caution**

「分離トポロジ」のWebサーバとして動作するマシンにおいて、WebOTX Webサーバを利用するためにはWebOTX Application Serverのライセンスが必要です。

WebOTX ClientのWebサーバ連携機能に関するサポートOSはWebOTX ASに準拠します。詳細は「6. WebOTX Clientの動作環境」の「ソフトウェア要件」のオペレーティング・システム(OS)を参照してください。

- 複数バージョンインストールを行う場合の注意

本製品は複数のWebOTX製品バージョンの同時インストールをサポートしていますが、対応する製品と共存可能な対象バージョンについて、「6.WebOTX Clientの動作環境」-「複数バージョンインストール」に記載された内容を確認してください。既に他のバージョンのWebOTX製品がインストールされている場合は、その製品のサービス群を停止した後にインストール作業を行ってください。

## インストール

### (1) DVD-ROM の挿入とインストーラの起動

WebOTX メディアの DVD-ROM 媒体を DVD-ROM ドライブに挿入すると、次の画面が表示されます。[WebOTX ClientV10.2]を選び、[Install]ボタンを押してください。

DVD-ROM を挿入しても下の画面が自動的に表示されない場合は、エクスプローラで下記のいずれかを実行してください。


- <ドライブ>:wo\_setup.exe
- <ドライブ>:¥x86¥CLI¥setup.exe (32 ビット OS の場合)
- <ドライブ>:¥CLI¥setup.exe (64 ビット OS の場合)

<ドライブ>は、DVD-ROMドライブのドライブ文字です。




### (2) [WebOTX Client のインストールへようこそ] 画面

Windows インストーラが起動し「インストールの準備中」というメッセージのあとに次の画面が表示されます。「次へ」ボタンを押してください。



### (3) [インストール先フォルダ] 画面

インストール先フォルダを決定後、「次へ」ボタンを押してください。インストール先フォルダを変更する場合には「変更」ボタンを押してください。他の WebOTX 製品がすでにインストールされている場合、同じフォルダが表示されます。



#### (4) [パッチ適用オプション] 画面

インストール時に本製品のパッチを適用する場合、「パッチを適用する」をチェックしてください。

パッチを適用しない場合、「次へ」ボタンを押して次画面に進んでください。



事前に対象マシンにダウンロードした本製品のパッチのファイルを選択し、「次へ」ボタンを押してください。




**Caution**


インストール後にパッチを適用することも可能です。なお、パッチの入手には WebOTX の保守契約が必要です。

**(5) [プログラムをインストールする準備ができました] 画面**

設定を確認して問題ない場合、インストールを開始するため「インストール」ボタンを押してください。


**(6) [WebOTX Client をインストールしています] 画面**

以下の画面が表示され、ファイルのコピーが始まります。ファイルのコピーが終了するまでお待ちください。




#### (7) [インストールの完了] 画面

次の画面が表示されたら「完了」ボタンを押してください。これでインストールは完了です。



「完了」ボタンを押すと以下のダイアログが表示されます。続けて環境構築を行う場合は「はい」、後で環境構築を行う場合は「いいえ」を押してください。



---


## 環境構築

### (1) 環境構築ツールの起動


インストールから連続して環境構築を行う場合、本項の作業は不要なため(2)に進んでください。

環境構築ツール(WebOTX\_config.exe)は<WebOTX インストールフォルダ>\bin 配下にインストールされています。Built-in Administrator ユーザか、管理者権限のあるユーザでも「管理者として実行」により環境構築ツールを起動してください。

(2) 環境構築ツールが起動し、以下の画面が表示されます。「次へ」ボタンを押してください。



- (3) 環境構築の対象製品として「WebOTX Client」を選択し、「次へ」ボタンを押してください。  
※インストールから連続して環境構築を行う場合、本項の画面は表示されないため(4)に進んでください。




(4) 既にマシンにインストールされている JDK のフォルダを選択後、「次へ」ボタンを押してください。

環境変数「**JAVA\_HOME**」を設定している場合には、その設定値が表示されます。

また、複数の JDK がインストールされている場合、最後にインストールした JDK のフォルダが表示されます。

別のフォルダを選択する場合には「変更」ボタンを押してください。



(5) Web サーバ連携画面

※32 ビット用インストーラの場合、本項の画面は表示されないために進んでください。

「Web サーバ連携を実施」チェックボックスを選択し、「次へ」ボタンを押してください。

Web サーバ連携を実施しない場合はチェックせず、(7)に進んでください。

WebOTX Application Server と Web サーバを異なるマシンで動作させ、かつ本マシンを Web サーバとして使用する場合はチェックし、(6)に進んでください。



(6) 「Web サーバ連携を実施」を選択した場合

利用する Web サーバから Apache HTTP Server か IIS を選択し、アプリケーションが動作する WebOTX Application Server への接続情報(ホスト名、AJP リスナのポート番号)を入力し、「次へ」ボタンを押してください。

※WebOTX Web サーバは未サポートです。詳細は「インストール前の作業」の「Web サーバと Web コンテナとの連携について」を参照してください。

設定項目	説明
接続先ホスト名	アプリケーションが動作する WebOTX Application Server のホスト名または IP アドレスを入力します。
接続先 AJP リスナのポート番号 (エージェントプロセス用)	アプリケーションがエージェントプロセス上で動作する場合、接続先ホストのエージェントプロセス用の AJP リスナのポート番号を入力してください。
接続先 AJP リスナのポート番号 (プロセスグループ用)	アプリケーションがプロセスグループ上で動作する場合、接続先ホストのプロセスグループ用の AJP リスナのポート番号を入力してください。  (*接続先が WebOTX Application Server Express の場合は不要なため、入力値をクリアしてください。


Apache HTTP サーバの場合、インストールディレクトリも設定してください。

The screenshot shows the 'WebOTX 環境構築ツール' (WebOTX Environment Building Tool) dialog box. The title bar includes the application name and a close button. The main area is titled 'Webサーバ種別' (Web Server Type) with the instruction 'セットアップするWebサーバを選択して下さい' (Please select the Web server to be set up). The 'WebOTX' logo is in the top right. Three radio buttons are present: 'WebOTX Webサーバ' (selected), 'IIS', and 'Apache HTTP Server'. The 'WebOTX Webサーバ' section includes a description and fields for '接続先ホスト名' (empty), '接続先AJPリスナのポート番号 (エージェントプロセス用)' (8099), and '接続先AJPリスナのポート番号 (プロセスグループ用)' (20102). The 'Apache HTTP Server' section includes a description, a field for 'Apache HTTP Server インストールディレクトリ' (C:\\*), and a '選択' (Select) button. The 'IIS' section is currently inactive. At the bottom, there are buttons for '< 戻る(B)' (Back), '次へ(N) >' (Next), and 'キャンセル' (Cancel). The 'InstallShield' logo is in the bottom left.


IIS の場合、IIS サイト名も選択してください。

The screenshot shows the 'WebOTX 環境構築ツール' (WebOTX Environment Building Tool) dialog box. The title bar includes the application name and a close button. The main area is titled 'Webサーバ種別' (Web Server Type) with the instruction 'セットアップするWebサーバを選択して下さい' (Please select the Web server to be set up). The 'WebOTX' logo is in the top right. Three radio buttons are present: 'WebOTX Webサーバ', 'IIS' (selected), and 'Apache HTTP Server'. The 'WebOTX Webサーバ' section includes a description and fields for '接続先ホスト名' (host), '接続先AJPリスナのポート番号 (エージェントプロセス用)' (8099), and '接続先AJPリスナのポート番号 (プロセスグループ用)' (20102). The 'IIS' section includes a description and a dropdown menu for 'IISサイト名' (Default Web Site). The 'Apache HTTP Server' section is currently inactive. At the bottom, there are buttons for '< 戻る(B)' (Back), '次へ(N) >' (Next), and 'キャンセル' (Cancel). The 'InstallShield' logo is in the bottom left.


(7) 設定を確認して問題ない場合、環境構築を開始するため「環境構築」ボタンを押してください。



(8) WebOTX の環境構築を行うため、以下の画面が表示されます。画面が終了するまでしばらくお待ちください。環境構築の実行結果は、<WebOTX インストールフォルダ>\yant\_setup.log で確認できます。



- (9) インストールから連続して環境構築を行っている場合、コンピュータを再起動してください。  
※環境構築ツールを単独で起動した場合、以下のダイアログは表示されません。



---

## 環境構築後の作業

- 環境変数 CLASSPATH の設定状況確認

以下のファイルへのパスが環境変数 CLASSPATH の最後に設定されていることを確認してください。

<WebOTX インストール先>%jmq%jmqclient.jar

<WebOTX インストール先>%modules%jsocket.jar

<WebOTX インストール先>%modules%wo-orb110.jar

<WebOTX インストール先>%modules%omgorb110.jar

---

## サイレントインストール

コマンドプロンプトからコマンド引数を設定してインストーラ(setup.exe)を実行することにより、サイレントインストールと環境構築を行うことが可能です。

デフォルト値でサイレントインストールと環境構築を行う場合に設定するコマンド引数は次の通りです。

※デフォルト値の場合、環境構築完了後に OS 再起動します

**<DVD ドライブ>:%CLI%setup.exe /v"/qn"**

デフォルト値以外の値を設定する場合は、次のプロパティ情報を /qn の前に追加してください。

プロパティ	説明
INSTALLDIR=%"WebOTX インストール先%"	INSTALLDIR には、WebOTX インストール先を設定します。 このプロパティを省略した場合、<Windows ドライブ >:%Program Files%NEC%WebOTX にインストールされます。
JAVA_HOME=%"JDK インス トール先%"	JAVA_HOME には、JDK インストール先を設定します。このプ ロパティを省略した場合、以下の順に JDK のパスを検索します。  1. 別の WebOTX 製品のインストール時に指定された値 2. ユーザ環境変数「JAVA_HOME」に設定された値 3. システム環境変数「JAVA_HOME」に設定された値

	4.レジストリ HKEY_LOCAL_MACHINE¥Software¥JavaSoft¥Java Development Kit¥CurrentVersion に記載の JDK のパス
REBOOT=¥"ReallySuppress¥"	REBOOT に ReallySuppress を指定することで、サイレントインストール後の OS 再起動を抑制することができます。
IS_WEBSERVER_CONFIG=¥"YES NO¥"	IS_WEBSERVER_CONFIG には Web サーバ連携設定を行うか否かを設定します。Web サーバ連携を実施する場合は YES を指定します。このプロパティを省略した場合は NO が適用されます。
● 以下は IS_WEBSERVER_CONFIG に YES を指定した場合に使用するプロパティです。	
SEPARATE_WEBSEVER_TYPE=¥"IIS Apache¥"	SEPARATE_WEBSERVER_TYPE には使用する Web サーバの種類を指定します。IIS を使用する場合は IIS、Apache HTTP Server を指定する場合は Apache を指定してください。このプロパティを省略した場合は Apache が利用されます。
SEPARATE_HOST_NAME=¥"連携先ホスト名または IP アドレス¥"	SEPARATE_HOST_NAME にはアプリケーションが動作する連携先のホスト名または IP アドレスを指定します。必ず指定してください。
SEPARATE_AJPLSN_PORT=¥"連携先ポート番号¥"	SEPARATE_AJPLSN_PORT にはアプリケーションが動作するホストの AJP リスナ(エージェントプロセス用)のポート番号を指定します。
SEPARATE_AJPLSN_PORT_PG=¥"連携先ポート番号¥"	SEPARATE_AJPLSN_PORT_PG にはアプリケーションが動作するホストの AJP リスナ(プロセスグループ用)のポート番号を指定します。連携先で動作する Application Server が Standard の場合は指定してください。Express の場合は指定不要です。
SEPARATE_IIS_SITE_NAME=¥"IIS サイト名¥"	SEPARATE_WEBSERVER_TYPE に IIS を指定した場合に連携する IIS サイト名を指定します。IIS を使用する場合は必ず指定してください。
SEPARATE_APACHE_INSTALL_DIR=¥"Apache インストールディレクトリ¥"	SEPARATE_WEBSERVER_TYPE に Apache を指定した場合に連携する Apache HTTP Server インストールディレクトリを指定します。Apache HTTP Server を使用する場合は必ず指定してください。

---

## 8. WebOTX Client のアンインストール

---

---

### アンインストール前の作業

- (1) 運用管理コマンドや WebOTX のインストールディレクトリ配下のライブラリを参照しているアプリケーションが動作している場合はすべて停止してください。

※アンインストールに関する注意制限事項は「9. 注意事項」を確認してください。

---

### アンインストール


- (1) アンインストールの開始

「アプリケーションの追加と削除」から「変更」ボタンを押します。

または、WebOTX メディアの DVD-ROM 媒体を DVD-ROM ドライブに挿入すると、WebOTX 製品の統合セットアップ画面が表示されます。画面右のインストール済み製品フィールドからアンインストールする製品名を選び、[Uninstall] ボタンを押します。


- (2) [WebOTX Client のメンテナンス] 画面

Windows インストーラが起動し、「インストール準備中」というメッセージが表示されたあとに、次の画面が表示されます。「次へ」ボタンを押してください。



(3) [プログラムの保守] 画面

アンインストールを行うために「削除」を選択し「次へ」ボタンを押します。




(4) [プログラムの削除] 画面

アンインストールを開始するため、「削除」ボタンを押します。




(5) [アンインストールしています] 画面

以下の画面が表示され、ファイルの削除が始まります。削除が終了するまで時間がかかりますので、しばらくお待ちください。



(6) [アンインストールの完了] 画面

次の画面が表示されたら、アンインストールは完了です。「完了」ボタンを押します。



---

## アンインストール後の作業

(1) WebOTX の動作環境ファイルの削除を行なってください。

WebOTX インストールフォルダ配下に WebOTX の動作環境のファイルが残っている場合があります。これらのファイルは削除してもかまいません。

(2) Web コンテナと外部 Web サーバとの連携の設定解除

Web コンテナと WebOTX Web サーバ以外の外部 Web サーバとの連携の設定を行った場合、WebOTX をアンインストールしても、外部 Web サーバには連携設定の内容が残っているため、その定義を削除しなければなりません。連携設定を解除せずそのまま Web サーバを使い続けた場合、システムによっては Web サーバが正常に起動しなくなる可能性があります。下記の作業を行ってください。

Web サーバごとの連携設定の解除方法を下記に説明します。

[IIS]

1. IIS マネージャを起動します。
2. 仮想ディレクトリの削除  
連携していた「Web サイト」を展開し、仮想ディレクトリ「<ドメイン名>\_webcont」を削除します。
3. ISAPI フィルタの削除  
連携していた Web サイトのプロパティを開き、「ISAPI フィルタ」から「<ドメイン名>\_webcont」を削除します。
4. 認証設定の変更  
IIS の設定時に変更した基本認証の設定を必要に応じて変更してください。また、Web コンテナの認証ユーザを Windows システムに登録した場合、不要ならば Windows システムのユーザを削除してください。
5. ISAPI 制限の削除  
IIS マネージャでサーバの階層を開き、「ISAPI および CGI の制限」から「<ドメイン名>\_webcont」を削除します。

#### [Apache HTTP Server]

インストールディレクトリの conf ディレクトリ配下にある httpd.conf ファイルをエディタで編集します。「# TM\_WS\_PLUGIN-start」から「# TM\_WS\_PLUGIN-end」の記述を削除してください。

```
# TM_WS_PLUGIN-start  
include "<WEBOTX_DOMAIN_HOME>/config/WebCont/mod_jk-24.conf "  
# TM_WS_PLUGIN-end
```

これでアンインストール作業は完了です。

---

## 9. 注意事項

---

WebOTX Client の注意事項は以下の通りです。

- コンピュータの再起動  
インストールおよび環境構築後、運用を行う場合には必ずコンピュータの再起動を行ってください。コンピュータを再起動しないと、本製品は正常に動作しません。
- 各 WebOTX 製品の複数混在環境  
各 WebOTX 製品のインストールにおいて、既に他の WebOTX 製品がインストールされている場合、「インストール先フォルダ」には同じフォルダを指定してください。
- 「アプリケーションの追加と削除」で「アンインストール」ボタンを選択した場合、アンインストールの画面がすべて表示されずにアンインストールが始まります。
- アンインストールは、必ず Administrators グループに所属した管理者権限があるユーザで実行してください。
- アンインストール時に、インストールフォルダにディレクトリやファイルが残る場合があります。アンインストール完了後、すべて削除してください。

その他の注意制限事項に関してはマニュアルを参照して下さい。