



# WebOTX Download Server セットアップ編

WebOTX Download Server セットアップ編

バージョン： 7.1

版数： 第 4 版

リリース： 2010 年 9 月

Copyright (C) 1998 – 2010 NEC Corporation. All rights reserved.

# 目次

1.はじめに.....	3
2.使用上の条件.....	4
2.1. ソフトウェア条件について .....	4
2.1.1. 動作基本ソフトウェア（OS）.....	4
2.1.2. 関連するソフトウェア .....	4
2.2. ハードウェア条件について .....	5
3.インストール .....	6
3.1. Windows版のインストール .....	6
3.1.1. インストール前の作業 .....	6
3.1.2. インストールの作業 .....	6
3.1.3. インストール後の作業 .....	9
3.2. Unix版のインストール .....	10
3.2.1. インストール前に行う作業 .....	10
3.2.2. インストール作業.....	13
3.2.3. インストール後に行う作業 .....	14
4.アンインストール .....	16
4.1. アンインストール前の作業 .....	16
4.2. アンインストール作業 .....	16
4.2.1. Windows .....	16
4.2.2. HP-UX, Linux, Solaris .....	19
4.3. アンインストール後の作業 .....	19
5.動作確認.....	20
5.1. サンプルの動作確認 .....	20

# 1.はじめに

本編では、WebOTX Download Server のセットアップについて説明します。

本編は以下の構成になっています。

## 1. はじめに

このページです。

## 2. 使用上の条件

本製品を利用するためには必要なソフトウェア、メモリ、ディスク容量について説明します。

## 3. インストール

本製品のインストール方法について説明します。

## 4. アンインストール

本製品のアンインストール方法について説明します。

## 5. 動作確認

セットアップした本製品が正しく動作するかを確認する方法について説明します。

## 2. 使用上の条件

本章では、本製品を利用するためには必要な条件について説明します。

### 2.1. ソフトウェア条件について

本製品がサポートする基本ソフトウェアと本製品に関連するソフトウェアについて説明します。

#### 2.1.1. 動作基本ソフトウェア（OS）

本製品は、以下の基本ソフトウェアにインストールすることができます。

OS	ハードウェア	オペレーティング・システム
Windows	Intel x86	Windows Server(R) 2003 R2, Standard Edition
		Windows Server(R) 2003 R2, Enterprise Edition
		Windows Server(R) 2003 R2, Datacenter Edition
		Windows Server(R) 2003, Standard Edition
		Windows Server(R) 2003, Enterprise Edition
		Windows Server(R) 2003, Datacenter Edition
		Windows(R) 2000 Advanced Server SP4
	Intel EM64T	Windows(R) 2000 Server SP4
		Windows Server(R) 2003 R2, Standard x64 Edition
		Windows Server(R) 2003 R2, Enterprise x64 Edition
		Windows Server(R) 2003 R2, Datacenter x64 Edition
		Windows Server(R) 2003, Standard x64 Edition
		Windows Server(R) 2003, Enterprise x64 Edition
		Windows Server(R) 2003, Datacenter x64 Edition
HP-UX	Itanium 2 (NX7700i シリーズ)	HP-UX 11i v2 (11.23) (2004 年 9 月版以降)
Linux	Intel x86	Red Hat Enterprise Linux AS 4.0
	Intel EM64T	Red Hat Enterprise Linux ES 4.0 MIRACLE LINUX V4.0
Solaris	SPARC	Sun Solaris 9 Sun Solaris 10

#### 2.1.2. 関連するソフトウェア

本製品に関連するソフトウェアについて以下に説明します。

##### ・ダウンローダ

ダウンローダはあらかじめ Web サーバにアップロードされたファイルをクライアント PC にダウンロードするソフトウェアです。

バージョン情報や日時を比較して、更新のあったファイルのみをダウンロードすることができます。また、ダウンロード後にアプリケーションの起動を行うことができます。

ダウンローダは、本製品に同梱されています。

##### ・クライアントランタイム

クライアントランタイムは WebOTX のクライアントアプリケーションの動作に必要なランタイムで、開発言語(C++, Java, VB)毎にインストーラ形式で提供しています。

クライアントランタイムは、本製品に同梱されています。

#### ・ダウンローダ管理ツール

ダウンローダ管理ツールはクライアントに配布するファイルを構成し、Web サーバへアップロードを行うソフトウェアです。

ダウンローダ管理ツールは WebOTX Administrator に同梱されています。

#### ・Web サーバ

Web サーバはクライアントに配布するファイルを配信するために使用し、ダウンローダ管理ツールのアップロード先 および、ダウンローダのダウンロード元として使用します。

サポートしている Web サーバは次のとおりです。

Web サーバ	Windows	HP-UX, Linux, Solaris
WebOTX Web Server	1.3.39 以上	1.3.39 以上
	2.0.61 以上	2.0.61 以上
Apache HTTP Server	1.3.39 以上	1.3.39 以上
	2.0.61 以上	2.0.61 以上
Microsoft Internet Information Server(IIS)	5.0、6.0	—
Sun Java System Web Server	6.1	6.1
Sun ONE Web Server	6.0 以上	6.0 以上

## 2.2.ハードウェア条件について

本製品を利用する際に必要なメモリ容量、ディスク容量について説明します。

	Windows	HP-UX	Linux
メモリ容量	128MB 以上	—	—
ディスク容量	120MB 以上	70MB 以上	70MB 以上

# 3.インストール

本章では、本製品のインストール方法について説明します。

## 3.1. Windows 版のインストール

### 3.2. Unix 版のインストール

## 3.1. Windows版のインストール

### 3.1.1. インストール前の作業

本製品をインストールする前に次の作業を行います。

Windows マシンへのインストールは必ず管理者権限があるユーザで行ってください。

### 3.1.2. インストールの作業

「WebOTX Media CD-ROM # 2」を CD-ROM ドライブに挿入すると、WebOTX のインストールダイアログが表示されますので、インストール可能製品の一覧から[WebOTX Download Server V7.1] を選び、「Install」ボタンを押します。

CD-ROM を挿入してもダイアログが自動的に表示されない場合は、コマンドプロンプトで「wo\_setup.exe」を起動します。


Windows インストーラが起動し「インストールの準備中」というメッセージのあとに次の画面が表示されます。「次へ」ボタンを押してください。




[ユーザ情報] 画面が表示されますので、[ユーザ名] ボックスと[所属] ボックスに名前、所属を入力します。

[ライセンスキー] ボックスには、製品に添付されている「ソフトウェア使用認定証」の「製品番号」に記載されている 19 衔の番号を正しく入力します。

入力した情報に間違いがなければ「次へ」ボタンを押してください。



[カスタムセットアップ] 画面が表示されます。インストールする機能を選択後、「次へ」ボタンを押してください。




リストにある各アイコンの意味は次のとおりです。


名 称	機 能
Windows Installer サービス	Windows Installer サービスインストーラをインストールします。
クライアントランタイムインストーラ	WebOTX のリッチクライアントを動作させるためのランタイムインストーラをインストールします。
C++クライアントインストーラ	C++クライアントランタイムインストーラをインストールします。
Java クライアントインストーラ	Java クライアントランタイムインストーラをインストールします。
Visual Basic クライアントインストーラ	Visual Basic クライアントランタイムインストーラをインストールします。

[インストール先の URL とディレクトリを設定してください] 画面が表示されます。インストール先と URL に必要な設定を入力し、「次へ」ボタンを押してください。


※ クライアントランタイムインストーラ、ダウンローダインストーラのダウンロード方法は、「WebOTX ダウンロード 運用編」を参照してください。




[プログラムをインストールする準備ができました] 画面が表示されます。「インストール」ボタンを押してください。



[WebOTX Download Server をインストールしています] 画面が表示され、ファイルのコピーが始まります。  
ファイルのコピーが終了するまでお待ちください。



次の画面が表示されたら「完了」ボタンを押してください。これでセットアップは完了です。



コンピュータを再起動してください。

### 3.1.3.インストール後の作業

Windows 版でインストール後に行う必要のある作業として、MIME の定義追加と仮想ディレクトリの定義追加について説明します。

#### 1. Web サーバへの MIME 定義追加

ダウンローダ起動時に適切な形式でファイルを取得するため、Web サーバに次の MIME 定義を追加します。

コンテンツの種類	関連付けられた拡張子
application/x-wtd	wtd
application/octet-stream	gc1
application/octet-stream	t1b

※ 拡張子「gc1」と「t1b」の定義は、CORBA/EJB ゲートウェイを適切な形式で利用する際に必要です。

ただし、IIS 5 を利用する場合は定義する必要がありません。ここでは、IIS 6 に対して上の MIME 定義を追加する手順例を示します。それ以外の Web サーバを使用する場合は、ご使用になる Web サーバのマニュアルを参考に設定してください。

1. [コントロールパネル]-[管理ツール] よりインターネット インフォメーション サービスの管理コンソールを開く。
2. [Web サイト]-[プロパティ]-[HTTP ヘッダー]-[ MIME マップ]-[ファイルの種類] を開く。
3. [追加] ボタンを押下し、[ファイルの種類] ダイアログの[関連付けられた拡張子][コンテンツの種類 (MIME)]に、それぞれ上図の値を設定する。

設定を有効にするには IIS のサービス再起動が必要です。

## 2. Web サーバへの仮想ディレクトリ定義追加

Web サーバで本製品のインストールディレクトリ内容を公開するために、仮想ディレクトリを設定します。すでに、コンテンツディレクトリの設定が済んでいる場合は必要ありません。

ここでは、WebOTX Web サーバを使用する場合の設定手順を示します。それ以外の Web サーバを使用する場合は、ご使用する Web サーバのマニュアルを参考に設定してください。

1. <WebOTX インストールフォルダ>/domains/<domain\_dir>/config/WebServer/httpd.conf ファイルをエディタで開く。
2. 次の記述を任意の場所に追加する。

```
Alias /webotx/ "<WebOTX Download Server インストールフォルダ>"  
<Directory "<WebOTX Download Server インストールフォルダ>">  
    Allow from all  
</Directory>
```

設定を有効にするには、Web サーバの再起動が必要です。

## 3.2.Unix版のインストール

### 3.2.1.インストール前に行う作業

## 1. WebOTX Utility(OTXUTIL)のインストール

ライセンスチェック登録用のパッケージ(OTXUTIL)をインストールする必要があります。既にインストールしている場合は「3.2.2. インストール作業」に進んでください。

ログイン名 root でログインします。

```
login: root
```

マシンの CD-ROM ドライブに「WebOTX Media CD-ROM #1」を挿入してください。CD-ROM ドライブをマウントします。

※下記の mount コマンドで指定したスペシャル・ファイル名は CD-ROM ドライブの SCSI ID によって異なります。マシンの設定にあわせて指定してください。

・HP-UX の場合

```
root> cd /  
root> mount -F cdfs -r /dev/dsk/c1t2d0 /SD_CDROM
```

・Linux の場合

```
root> cd /  
root> mount -t iso9660 /dev/cdrom /media/cdrom
```

・Solaris の場合

```
root> cd /  
root> mount -F cdfs -r /dev/dsk/c0t6d2 /cdrom
```

以下のコマンドによりインストールを行います。

・HP-UX の場合

```
root> swinstall -s /SD_CDROM/OTXUTIL/HP_UX/OTXUTIL OTXUTIL
```

・Linux(x86)の場合

```
root> rpm -iv /SD_CDROM/OTXUTIL/LINUX/OTXUTIL-7.10.00.00-1.i386.rpm
```

※Linux(x64)の場合

```
root> rpm -iv /SD_CDROM/OTXUTIL/LINUX/OTXUTIL-7.10.00.00-1.x86_x64.rpm
```

・Solaris の場合

```
root> pkgadd -d /cdrom/OTXUTIL/SUN/OTXUTIL OTXUTIL
```

正常終了すれば WebOTX Utility のインストールは完了です。

CD-ROM をアンマウントします。

・HP-UX の場合

```
root> cd /
```

```
root> umount /SD_CDROM
```

- Linux の場合

```
root> cd /  
root> umount /media/cdrom
```

- Solaris の場合

```
root> cd /  
root> umount /cdrom
```

## 2. WebOTX Utility(OTXUTIL)によるライセンス登録

本製品をインストールするにはライセンス登録が必要です。

ライセンス登録の方法は以下のとおりです。

- HP-UX、Linux、Solaris 共通

```
/opt/share.nec/bin/OTXLAdd
```

- ライセンスキーの入力

“Please Input License Code”と表示されたら本製品の「ライセンスキー」を入力します。

「ライセンスキー」は製品購入時に添付される「ソフトウェア使用認定証」の「製品番号」に記載されている19桁の番号です。

ライセンス登録作業が成功したら“Command Succeeded.”と表示され OTXLAdd コマンドが終了します。

ライセンスの登録情報一覧は次のコマンドで確認することができます。

- HP-UX、Linux、Solaris 共通

```
/opt/share.nec/bin/OTXLChk
```

ライセンス登録を行ったのにライセンス情報が表示されない場合は、ライセンス登録作業が失敗している可能性があります。

次の点に注意しながら再度ライセンス登録を行ってください。

- root ユーザでログインしていること
- ライセンスキーを正しく入力していること

誤ってライセンス登録した場合は次の方法でライセンスを削除することができます。

WebOTX のライセンス情報削除は、OTXLDel コマンドを使用します。

- HP-UX、Linux、Solaris 共通

```
root> /opt/share.nec/bin/OTXLDel 21
```

### 3.2.2.インストール作業

本製品のインストールはインストールスクリプトを使用して行います。

スクリプトは HP-UX、Linux、Solaris プラットフォームで共通です。

手順は次のとおりです。

ログイン名 root でログインします。

```
login: root
```

マシンの CD-ROM ドライブに「WebOTX Media CD-ROM #1」を挿入してマウントします。自動的にマウントされない場合には次のコマンドでマウントしてください。

※下記の mount コマンドで指定したスペシャル・ファイル名は CD-ROM ドライブの SCSI ID によって異なります。マシンの設定にあわせて指定してください。

・HP-UX の場合

```
root> cd /
root> mount -F cdfs -r /dev/dsk/c1t2d0 /SD_CDROM
```

・Linux の場合

```
root> cd /
root> mount -t iso9660 /dev/cdrom /media/cdrom
```

・Solaris の場合

```
root> cd /
root> mount -F cdfs -r /dev/dsk/c0t6d2 /cdrom
```

CD-ROM のマウント・ポイント・ディレクトリの下にある OTXDL ディレクトリ直下の各 OS 名ディレクトリへ移動してください。

注意:他のディレクトリから絶対パスや相対パスではインストールスクリプトは正常に動作しません。必ず

CD-ROM 内の OTXDL ディレクトリ配下にある各 OS ディレクトリへ移動してから実行するようにしてください。

・HP-UX の場合

```
root> cd /SD_CDROM/OTXDL/HP_UX
```

・Linux の場合

```
root> cd /media/cdrom/OTXDL/LINUX
```

・Solaris の場合

```
root> cd /cdrom/OTXDL/SUN
```

インストールスクリプトを起動してください。

- ・HP-UX、Linux、Solaris 共通

```
root> ./DLINST.SH
```

インストール開始確認画面が表示されます。

```
*****  
*  
* Start installation of WebOTX Download Server on your computer.  
* To continue you must input y and to exit input q. [y q(or n)]  
* note : The installed packages are excepted automatically.  
*  
* Install packages  
* WebOTX Download Server (main) ... y  
*  
*****
```

インストールを開始するには y を入力してください。キャンセルするには q を入力してください。

キャンセルした場合は終了します。再実行する場合はインストールスクリプトの実行からやり直してください。

選択されたプロダクトが順次インストールされます。正常終了するとインストールは完了です。

CD-ROM をアンマウントします。

- ・HP-UX の場合

```
root> cd /  
root> umount /SD_CDROM
```

- ・Linux の場合

```
root> cd /  
root> umount /media/cdrom
```

- ・Solaris の場合

```
root> cd /  
root> umount /cdrom
```

### 3.2.3.インストール後に行う作業

HP-UX、Linux、Solaris 版でインストールした後に行う必要のある作業として、MIME の定義追加と仮想ディレクトリの定義追加について説明します。

#### 1. Web サーバへの MIME 定義追加

インストール後には、Web サーバに次の MIME 定義を追加しなければなりません。

コンテンツの種類	関連付けられる拡張子
application/x-wtd	wtd
application/octet-stream	gc1
application/octet-stream	tlb

※ 拡張子「gc1」と「tlb」の定義は、CORBA/EJB ゲートウェイを適切な形式で利用する

際に必要です。

WebOTX Web サーバを使用する場合には、/opt/WebOTX/WebServer/conf/mime.types ファイルに定義を追加します。それ以外の Web サーバを使用する場合は、ご使用する Web サーバのマニュアルを参考に設定してください。

設定を有効にするには Web サーバの再起動が必要です。

## 2. Web サーバへの仮想ディレクトリ定義追加

Web サーバで本製品のインストールディレクトリ内容を公開するために、仮想ディレクトリを設定します。

ここでは、WebOTX Web サーバを使用する場合の設定手順を示します。それ以外の Web サーバを使用する場合は、ご使用する Web サーバのマニュアルを参考に設定してください。

1. /opt/WebOTX/domains/<domain\_dir>/config/WebServer/httpd.conf ファイルをエディタで開く。
2. 次の記述を任意の場所に追加する。

```
Alias /webotx/ "/opt/WebOTX/Downloader/"  
<Directory "/opt/WebOTX/Downloader">  
    Allow from all  
</Directory>
```

設定を有効にするには Web サーバの再起動が必要です。

## 4.アンインストール

本章では、本製品のアンインストール方法について説明します。

### 4.1.アンインストール前の作業

アンインストール前の作業はありません。

### 4.2.アンインストール作業

アンインストールする手順について各々の OS ごとに説明します。

4.2.1. Windows

4.2.2. HP-UX、Linux、Solaris

#### 4.2.1.Windows

「WebOTX Media CD-ROM # 2」を CD-ROM ドライブに挿入すると、WebOTX のインストールダイアログが表示されますので、アンインストール可能製品の一覧から[WebOTX Download Server V7.1]を選び、「Uninstall」ボタンを押します。

この他に、コントロールパネルの「アプリケーションの追加と削除(プログラムの追加と削除)」から「変更」ボタンを押す方法があります。

Windows インストーラが起動し、「インストール準備中」というメッセージが表示されたあと、次の画面が表示されます。「次へ」ボタンを押してください。




[プログラムの保守] 画面が表示されます。


「削除」を選択し「次へ」ボタンを押します。特定の機能だけを削除／追加する場合には「変更」を選んでください。プログラムの修復を行う場合には「修復」を選択します。



[プログラムの削除] 画面が表示されます。「削除」ボタンを押して、ファイルの削除を開始します。



[アンインストールしています] 画面が表示され、ファイルの削除が始まります。削除が終了するまで、しばらくお待ちください。



次の画面が表示されたら、アンインストールは完了です。「完了」ボタンを押します。



## 4.2.2.HP-UX, Linux、Solaris

本製品のアンインストールは、アンインストールスクリプトを使用して行います。

スクリプトは HP-UX、Linux、Solaris プラットフォームで共通です。

手順は次のとおりです。

ログイン名 root でログインします。

```
login: root
```

アンインストールスクリプトを実行します。

- ・HP-UX、Linux、Solaris 共通

```
root> /opt/share.nec/bin/DLUNINST.SH
```

アンインストール確認画面が表示されます。

```
*****  
* Uninstallation y. n of WebOTX Download Server on your computer.      *  
* To continue, input y. Input q to exit The Uninstall. [y, q]           *  
*****
```

アンインストールを開始する場合は y を、アンインストールをキャンセルする場合は q を入力してください。キャンセルした場合にはアンインストールスクリプトは終了します。再実行するには再度アンインストールスクリプトの実行から行ってください。

自動的にインストールされているプロダクトを検索しアンインストール開始します。

ライセンスチェックをアンインストールします。

- ・HP-UX の場合

```
root> swremove OTXUTIL
```

- ・Linux の場合

```
root> rpm -e OTXUTIL
```

- ・Solaris の場合

```
root> pkgrm OTXUTIL
```

これでアンインストールは完了です。

## 4.3.アンインストール後の作業

特にありません。

# 5.動作確認

本章では、セットアップした本製品が正しく動作するかを確認する方法について説明します。

## 5.1.サンプルの動作確認

インストールフォルダ配下の sample ディレクトリに動作確認をするためのサンプルファイルが格納されています。

同一ディレクトリ上の sample.html に以下のように確認方法が書いてありますので、こちらの手順に従って確認してください。

クライアント-サーバ間で文字列を送受信するサンプルクライアントアプリケーションです。実行するには、次の手順を行う必要があります。

1. ダウンローダのインストール

2. クライアントインストーラのインストール(クライアントモジュール作成言語ごと)

3. サーバサンプルの登録 ※1

4. 次の言語ごとのクライアントモジュールのダウンロード(アプリケーションが自動起動)※2

C++クライアントサンプル(R5 形式)

Java クライアントサンプル(R5 形式) ※3

VB クライアントサンプル(R4 形式:CORBA ゲートウェイ用)

※1: 対応する CORBA のサーバサンプルを使用するには、マニュアルのサンプルをインストールする必要があります。インストールディレクトリ配下の samples\corba\corbaap.zip に CORBA のサーバサンプルが格納されています。解凍後に生成される index.html に従って、サーバコンポーネントの登録をしてください。C++と Java のクライアントサンプルは R5 形式、VB クライアントサンプルは R4 形式で動作するため、それぞれ対応したサーバコンポーネントと組み合わせて使用してください。

※2: Web サーバと運用サーバ(※1 でサーバサンプルを登録)が異なる場合は、接続先サーバの設定を変更する必要があります。各クライアントサンプルをダウンロードすると Windows ディレクトリに woclient.ini という設定ファイルがダウンロードされますので、このファイルに記述された次の情報を運用サーバの名前に変更してください。

[WebOTXClient]

NameHost=接続先サーバ名

※3: J2SETM v 1.3.1\_08 以上が事前にインストールされている必要があります。